



通常情况下, Cadence SPB 软件安装或者卸载意外终止以后, 再重新安装软件的时候会提示软件已经安装, 从而导致软件无法正常安装。下述方法为 SPB16.0 以上版本的软件无法安装的解决方法。

一、下面的手动删除安装信息的方法适用于以下 Cadence SPBXX 版本:


SPB16.0


SPB16.01

SPB16.2

SPB16.3

1、在安装目录中找到软件的 GUID, 打开软件的安装程序, 其中 GUID 在安装盘的 setup. ini 中, 查找方法如下。






注意软件的安装文件的路径,在Disk1中。

2、打开 setup. ini 文件, 在 setup. ini 的文件中找到安装文件的 GUID, 如下图所示



3、在电脑上打开注册表编辑器(开始-运行-输入"regedit"-回车),



4、注册表编辑中在如下路径中找到 GUID 的找到如下注册表键值,删除即可!


 $\label{local_Machine} $$HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curre $$ntVersion\Uninstall\GUID$$ 

把这个 GUID 删除掉就可以了!

二、以下程序为16.5手动清理安装信息的方法。

对于 Window7 32 位手动清理安装信息的方法跟上边所述的方法是一致的,对于 Window7 64 位的系统,查找 GUID 的方式同上述方法一致,但是打开注册表编辑器以后查找注册表中软件GUID 的路径却是不同的。打开注册表编辑器以后依下述路径查找GUID。

 $\label{local_MACHINE} Computer\HKEY\_LOCAL\_MACHINE\software\wow6432 node\Microsoft\Windows\Currentversion\Uninstall\GUID\$ 



三、如果上述方法仍然无法解决的话,请下载这个解决方案 同网页的附件"installation\_setup\_utility"这个小软件。


下载以后解压缩,直接运行即可,打开以后接受许可等信息, 到如下界面。




点击 Next 进入下一步去选择要清理安装信息的版本。



在"Select"中选择要清理安装信息的版本点击"Clean",即可清理安装信息。



点击"下一步"来配置更多的信息。



点击 "Configure"进行配置,并结束。

#### Comtech 解决方案

- Cadence PCB 设计平台建设
- ECAD/CIS 库平台建设
- Allegro 软件二次开发
- PCB 项目设计及仿真外包服务
- Cadence 软件培训服务

### Comtech 优势

- 实力雄厚的资深技术团队,多名 10 年以上经验的 FAE
- 丰富的 PCB 设计/EDA 平台建设等实践经验
- 出色的二次开发能力,为客户提供各种定制化开发需求
- 高效的技术服务平台,通过电话/邮件/Web/BBS,及时帮客 户解决各类软件使用/设计相关问题
- 实战指导、项目现场支持等特色服务
- 最新技术资料下载客户专享通道,包括软件使用技巧、设 计经验、国外技术文献翻译等
- 为客户提供量身定制的全面的针对性培训服务

## 联系方式

总部:深圳市南山区高新技术产业园南区创维大厦 C座 15楼

## 产品经理

联系人: 王其平

手机: 18049720018

电话: 021-51696680-8063

传真: 021-52370712

邮件: QipingWang@comtech.com.cn

地址:上海市徐汇区桂平路 426 号华鑫商务中心 2 号楼 7 层 03-04

室

邮编: 200050

# 华东地区

联系人: 陈敏敏

手机: 18017922811

电话: 021-51696680-8057

传真: 021-52370712

邮件: PeterChen@comtech.com.cn

地址:上海市徐汇区桂平路 426 号华鑫商务中心 2 号楼 7 层 03-04

室

邮编: 200050

# 华南及西部地区

联系人: 谭波涛

手机: 15920086575

电话: 0755-26744082

传真: 0755-26743385

邮件: terrytan@comtech.com.cn

地址:深圳市南山区高新科技园创维大厦 C座 15楼

邮编: 518057

# 华北地区

联系人: 党建成

手机: 18010161381

电话: 010-51726678-821

传真: 010-51727874

邮件: SudyDang@comtech.com.cn

地址:北京市海淀区中关村大街1号海龙大厦14层北区1418-21